


【メール設定】 Thunderbird

メールアカウントの追加設定方法 (SMTP 認証)

メールソフトのメール追加設定を行うには、あらかじめ「コントロールパネル」にてメールアドレスの登録を行って下さい。登録時に設定したメールアドレスとパスワードを控えておいて下さい。


お手元に「FITWeb ハイパーサーバご利用開始のお知らせ」(以下、「通知書」)をご用意下さい。バージョンによって若干画面が異なる場合がございます。



① Thunderbird を起動します。

② 「別のアカウントをセットアップ」の[メール]をクリックします。

※インストール後初めて起動する場合は、自動で次の画面③が表示されます。



③ [既存のメールアドレスのセットアップ]画面が表示されます。

各項目を以下のように入力し、[続ける] をクリックします。

入力画面	設定・入力内容
あなたのお名前(N):	差出人として表示したい名前
メールアドレス(E):	メールアドレス 例)den-taro@*****.com
パスワード(P):	コントロールパネルで設定したパスワード

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): 北電 太郎

メールアドレス(E): den-taro@*****.com

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

✓ アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

プロトコル: IMAP (リモートフォルダー) POP3 (メールをコンピューターに保存)

受信サーバー: POP3 pop.*****.com STARTTLS

送信サーバー: SMTP smtp.*****.com STARTTLS

ユーザー名: den-taro

手動設定(M)... キャンセル(A) 完了(D)

④ 「アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。」と表示されます。
プロトコル欄の[POP3(メールをコンピューターに保存)]にチェックを入れて、左下の[手動設定]をクリックします。

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): 北電 太郎

メールアドレス(E): den-taro@*****.com

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

受信サーバー: POP3
送信サーバー: SMTP

サーバー: pop.*****.com smtp.*****.com

ポート番号: 110 587

SSL: 接続の保護なし 接続の保護なし


認証方式: 通常のパスワード認証 通常のパスワード認証

ユーザー名: den-taro@*****.com den-taro@*****.com

キャンセル(A) 再テスト(I) 完了(D)

⑤ 受信サーバー・送信サーバー情報を入力する画面が表示されます。
各項目を以下のように入力し、[完了]をクリックします。


入力画面	通知書の項目
受信サーバー	
プロトコル	POP3
サーバー	受信メールサーバ(POP3) 例)pop.*****.com
ポート番号	110
SSL	接続の保護なし
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	メールアドレス 例)den-taro@*****.com
送信サーバー	
プロトコル	SMTP
サーバー	送信メールサーバ(SMTP) 例)smtp.*****.com
ポート番号	587
SSL	接続の保護なし
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	メールアドレス 例)den-taro@*****.com




- ⑥ [警告]画面が表示されます。
「接続する上での危険性を理解しました」にチェックを入れ、[完了]をクリックします。



- ⑦ メイン画面が表示されます。
設定したメールアドレスを選択し、右側の[アカウント設定]をクリックします。



- ⑧ [アカウント設定]タブが表示されます。
左側のメニューから、設定したメールアドレスの[サーバー設定]をクリックします。



⑨ [サーバー設定]項目で[ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す]のチェックを外します。

ただし、複数台のパソコンで同じメールを受信する場合は、チェックを入れておきます。その際は必ず「ダウンロードしてから〇日以上経過したメッセージは削除する」にチェックを入れてください。

「〇日以上経過」の部分は、複数台のパソコンがメールをチェックするのにかかる最少の日数を入れてください。この日数を長くすると、たくさんのメールがサーバーに残り、容量オーバーを起こすことがあります。その場合、メールが届かなくなりますので、ご注意ください。



⑩ [アカウント設定]タブの[X]をクリックして、タブを閉じます。



⑪ メイン画面に戻ります。

これで設定は終了です。